

Outlook2016の設定

⇒メールソフトの設定をする前に、設定に必要な情報をご確認ください。

ポイント


デフォルトの設定では□SSL通信での設定となります。

サーバー名の入力は、ドメイン名ではなくサーバー名を入力します。

新規アカウントを追加する

1 Outlook2016を起動します。

Outlookを起動したら「ファイル」 - 「情報」より「アカウントの追加」をクリックします。



2「Outlookへようこそ」の画面が出たら、登録したいメールアドレスをメールアドレス欄に入力します。

詳細オプションを開いて「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、入力完了後「接続」ボタンをクリックする。



3 「準備しています」の表示になりますので、次の画面に自動的に移動します。



4 「アカウントの種類を選択する」の画面になるので、要件に応じてPOPまたはIMAPを選択します。



5 メールサーバー名の入力画面になります。

POP アカウントの設定 (別のユーザー)

受信メール
 サーバー: mail.secure.ne.jp ポート: 995
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
 サーバー: mail.secure.ne.jp ポート: 465
 暗号化方法: SSL/TLS
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
 既存のデータファイルを使用 参照...

接続

入力項目

受信メールサーバー	サーバー名を入力してください
送信メールサーバー	サーバー名を入力してください
受信メールポート番号	995 初期の状態を入力されております。
送信メールポート番号	465 初期の状態を入力されております。

サーバー環境の確認方法

サーバー名は、お渡しした設定情報ファイルに記載しております。

6 パスワード入力画面が表示されるので、メールアドレスに設定したパスワードを入力し「OK」ボタンをクリックします。

インターネット電子メール - examples@cpics-ace2015.cpi.ad.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー: mail.secure.ne.jp

ユーザー名(U): examples@cpics-ace2015.cpi.ad.jp

パスワード(P):

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル


7 パスワードの入力を行い認証が完了しますと、「アカウントのセットアップが完了しました」の画面になります。設定は、以上となります。



POP3/IMAP/SMTP の設定方法

1 Outlook 2016 を起動します。

Outlookを起動したら「ファイル」 - 「情報」より「アカウントの追加」をクリックします。



2 Outlookへようこそ」の画面が出たら、登録したいメールアドレスをメールアドレス欄に入力します。

詳細オプションを開いて「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れます。入力完了後「接続」ボタンをクリックします。



3 「準備しています」の表示になりますので、次の画面に自動的に移動します。



4 「アカウントの種類を選択する」の画面になるので、要件に応じてPOPまたはIMAPを選択します。



5 メールサーバー名の入力画面になります。

「このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要」のチェックを外してください。

送信メールの「暗号方法」は「なし」を選択します。

入力項目	
受信メールサーバー	サーバー名を入力してください
送信メールサーバー	サーバー名を入力してください
受信メールポート番号	110
送信メールポート番号	587

サーバー環境の確認方法

サーバー名は、お渡しした設定情報ファイルに記載しております。

6 パスワード入力画面が表示されるので、メールアドレスに設定したパスワードを入力し「OK」ボタンをクリックします。

7 パスワードの入力を行い認証が完了しますと、「アカウントのセットアップが完了しました」の画面になります。設定は、以上となります。

examples@org.com を追加しています
アカウントのセットアップが完了しました

OK

Outlook Mobile をスタートセンターに設定する