Outlook2007の設定

⇒メールソフトの設定をする前に、設定に必要な情報をご確認ください。

アカウントを追加する

1Outlook2007を起動し、メニューバーの【ツール】から【アカウント設定】をクリックします。

---

2 【電子メール】タブを選択し、【新規】ボタンをクリックします。

---

3 【サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する】にチェックを入れて、【次へ】ボタンをクリックします。

---

4 【インターネット電子メール】にチェックを入れて、【次へ】ボタンをクリックします。

続いて、設定の種類を選択します。

POP3/IMAPの
設定方法はこちら

POP over SSL/IMAP over SSL
の設定方法はこちら

POP3/IMAP/SMTP の設定方法

1【ユーザー情報】、【サーバー情報】、【メールサーバーへのログオン情報】を入力して【アカウント設定のテスト】ボタンをクリックします。



---

④と⑤に入力するサーバー名の確認方法
サーバー名は、お渡しした設定情報ファイルに記載しております。

入力項目	
①名前	メールの送信者として表示される名前です。
②電子メールアドレス	ご登録するメールアドレスを入力してください
③アカウントの種類	POP3または IMAPをお選びください。
④受信メールサーバー	サーバー名を入力してください
⑤送信メールサーバー	サーバー名を入力してください
⑥アカウント名	ご登録するメールアドレスを入力してください

⑦パスワード	メールアカウント作成時に設定したパスワードを入力してください。

2【詳細設定】ボタンをクリックして、送信サーバータブの【送信サーバ□□SMTP□は認証が必要】にチェックをいれます。





3【次へ】ボタンをクリックします。

4 テストが完了したら【閉じる】ボタンをクリックします。



5 【完了】ボタンをクリックして設定完了です。



POP over SSL/IMAP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

1 メニューバーの【ツール】から【アカウント設定】をクリックします。



2 【詳細設定】ボタンを押してください。

POP over SSL□SMTP over SSL の設定方法

詳細設定タブの受信サーバーを 995 に、送信サーバーを 465 に変更します。



IMAP over SSL、SMTP over SSL の設定方法

詳細設定タブの受信サーバーを 993 に、送信サーバーを 465 に変更します。



3【次へ】ボタンをクリックします。

4 【完了】ボタンをクリックして設定完了です。