Outlook2010の設定

⇒メールソフトの設定をする前に、設定に必要な情報をご確認ください。

アカウントを追加する

1 Outlook2010を起動し、メニューバーの【ファイル】>>【情報】>>【アカウントの追加】をクリックします。

2 【自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）】を選択して【次へ】をクリックします。



3 サービスの選択で【インターネット電子メール】を選択して【次へ】をクリック

します。

続いて、設定の種類を選択します。

POP3/IMAPの
設定方法はこちら

POP over SSL/IMAP over SSL
の設定方法はこちら

POP3/IMAP/SMTP の設定方法

1【ユーザー情報】、【サーバー情報】、【メールサーバーへのログオン情報】を入力して【アカウント設定のテスト】ボタンをクリックします。



④と⑤に入力するサーバー名の確認方法

サーバー名は、お渡しした設定情報ファイルに記載しております。

入力項目	
①名前	メールの送信者として表示される名前です。
②電子メールアドレス	ご登録するメールアドレスを入力してください
③アカウントの種類	POP3□または IMAPをお選びください。
④受信メールサーバー	サーバー名を入力してください
⑤送信メールサーバー	サーバー名を入力してください
⑥アカウント名	ご登録するメールアドレスを入力してください
⑦パスワード	メールアカウント作成時に設定したパスワードを入力してください。

2 詳細設定ボタンをクリックして、送信サーバータブの【送信サーバ□□SMTP□は認証が必要】にチェックをいれます。





3 【次へ】ボタンをクリックします。



4 テストが完了したら【閉じる】ボタンをクリックします。



5 【完了】ボタンをクリックして設定完了です。



POP over SSL/IMAP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

1 ファイルタブの【アカウント設定】をクリックして、編集するアカウントを選択してください



2【詳細設定】ボタンを押してください。



POP over SSL、SMTP over SSL の設定方法

詳細設定タブの受信サーバーを 995 に、送信サーバーを 465 に変更します。



IMAP over SSL、SMTP over SSL の設定方法

詳細設定タブの受信サーバーを 993 に、送信サーバーを 465 に変更します。



3【次へ】ボタンをクリックします。



4【完了】ボタンをクリックして設定完了です。