Operaの設定

⇒メールソフトの設定をする前に、設定に必要な情報をご確認ください。

アカウントを追加する

1 Opera を起動するとアカウントウィザードが立ち上がりますので、メールを選択して【次へ】ボタンをクリックします。



2 名前　登録したいメールアドレス　所属を入力して【次へ】ボタンをクリックします。



POP3/IMAPの
設定方法はこちら

POP over SSL/IMAP over SSL
の設定方法はこちら

POP3/IMAP/SMTP の設定方法

1 必要情報を入力して【次へ】ボタンをクリックします。

入力項目	
①ログイン名	作成したメールアドレスを入力してください。
②パスワード	メールアカウント作成時に設定したパスワードを入力してください。
③メールアカウントの種類を選択	POP/IMAPを任意で選択してください

2 【受信サーバー】【送信サーバー】を入力して【完了】をクリックします。



受信サーバーと送信サーバーに入力するサーバー名の確認方法
サーバー名は、お渡しした設定情報ファイルに記載しております。

POP over SSL/IMAP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

【設定ボタン】をクリックして【プロパティ】をクリックします



POP over SSL、SMTP over SSL の設定方法

受信 POP サーバーのポート番号を【995】 二変更、認証から【非セキュリティ】を選択
送信 SMTP サーバーのポート番号を【465】に変更し【OK】をクリックします。



PIMAP over SSL、SMTP over SSL の設定方法

受信 IMAP サーバーのポート番号を【993】 に変更、認証から【非セキュリティ】を選択
送信 SMTP サーバーのポート番号を【465】に変更し【OK】をクリックします。


アカウントのプロパティ
一般
サーバー
受信
送信
IMAP
受信 IMAP サーバー
サーバー
.secure.ne.jp
ポート番号
993
保護された接続 (TLS)
認証
非セキュリティ
ユーザー名
sample@example.com
パスワード
[パスワードは表示されません]
送信 SMTP サーバー
サーバー
.secure.ne.jp
ポート番号
465
保護された接続 (TLS)
認証
自動
ユーザー名
sample@example.com
パスワード
[パスワードは表示されません]
OK
キャンセル
ヘルプ