Windows10 付属のメールソフトの設定

⇒メールソフトの設定をする前に、設定に必要な情報をご確認ください。

新規アカウントを追加する

1 ウインドウズアイコンをクリックし、スタートメニューから【メール】をクリックします。

2【アカウント】をクリックします。

3アカウントの管理画面から【アカウントの追加】をクリックします。

4アカウントの選択画面から【詳細セットアップ】をクリックします。

5 【インターネット メール】をクリックします

6 必要情報を入力して、〔サインイン〕をクリックします。

×

インターネット メール アカウント

アカウント名

① サンプル

表示名

② サンプル

この名前がメッセージの送信者として使われます。

受信メール サーバー

③ .secure.ne.jp

④ アカウントの種類

1 つ選んでください

POP3

IMAP4

メール アドレス

⑤ sampletest@example.com

ユーザー名

⑥ sampletest@example.com

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc

パスワード

⑦ ●●●●●●●●●●

送信 (SMTP) メール サーバー

⑧ .secure.ne.jp

- [x] 送信サーバーは認証が必要
- [x] メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う
- [x] 受信メールに SSL を使う
- [x] 送信メールに SSL を使う

キャンセル　サインイン

③と⑧に入力するサーバー名の確認方法
サーバー名は、お渡しした設定情報ファイルに記載しております。

入力項目	
①アカウント名	任意でご入力いただけます
②表示名	任意でご入力いただけます
③受信メールサーバー	サーバー名を入力してください
④アカウントの種類	POP3□IMAP4 のいずれかを選択してください
⑤メールアドレス	ご登録するメールアドレスを入力してください
ユーザー名	ご登録するメールアドレスを入力してください
⑦パスワード	メールアカウント作成時に設定したパスワードを入力してください。
③送信メールサーバー	サーバー名を入力してください

7 正しくセットアップされたのを確認したら【完了】をクリックします。

SSL による暗号化を使わない場合

SSL による暗号化を使わない場合は、以下の方法で設定してください

入力項目	
受信メールサーバー	末尾のポート番号を【POP3 の場合は 110□□IMAP の場合は 143】にしてください
送信メールサーバー	末尾のポート番号を 587 にしてください
受信メールに SSL をつかう	チェックをはずしてください
送信メールに SSL をつかう	チェックをはずしてください