Windows Live メール 2012 の設定

⇒メールソフトの設定をする前に、設定に必要な情報をご確認ください。

アカウントを追加する

1 Windows Live Mail 2012を起動し、メニューバーの【アカウント】から【電子メール】をクリックします。



2【電子メールアドレス】、【パスワード】、【表示名】を入力します。 また、【パスワードを保存する】と【手動でサーバー設定を構成する】にチェック を入れ、【次へ】ボタンをクリックします。

う Windows Live メール		23
自分の電子メール アカウン Windows Live ID をお持ちの場合はここでサイ) Windows Live (こサインイン 電子メール アドレス: sampletest@example.com 新しく Windows Live メール アドレスを作 成する方はこちら パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ トを追加する >インしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお しいこなれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。	吏
	キャンセル 次へ	

電子メール	作成したメールアドレスを入
アドレス	力 します。
パスワード	設定し たパスワードを 入力し ます。
表示名	メールの送信者として表示さ れる名前です。

以上でアカウントの追加は完了となります。 つづいて、設定の種類を選択してください

POP3/IMAPの 設定方法はこちら POP over SSL/IMAP over SSL の設定方法はこちら

POP3/IMAP/SMTP の設定方法

1【受信サーバー情報】、【送信サーバー情報】を入力して、【次へ】ボタンをクリックします。

j Windows Live メール		X
サーバー設定を構成 電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP また	こはネットワーク管理者に連絡してください。	
受信サーバー情報	送信サーバー情報	
サーバーの種類:	サーバーのアドレス:	ポート:
1 POP -	 .secure.ne.jp 	587
サーバーのアドレス: ボート: 2 .secure.ne.jp 110 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) 次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名:	④ I 認証が必要(A)	~ (1)
sampletest@example.com		
	キャンセル 戻る	次へ

と に入力するサーバー名の確認方法

サーバー名は、お渡しした設定情報ファイルに記載しております。

入力項目	
サーバーの種類	POP か IMAP をお選びください
サーバーのアドレス	ご契約のメールサーバー名を入力してください
サーバーのアドレス	ご契約のメールサーバー名を入力してください
認証が必要	サーバー名を入力してください
ログオン ユーザー名	ご登録するメールアドレスを入力してください

2 以上で設定は完了となります。

POP over SSL/IMAP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

1 Windows Live メール 2012 のアカウントタブを選択し、メールアカウントの【プ ロパティ】をク リックします。



2 メールアカウントのプロパティ画面のサーバータブを開き【このサーバーは認証 が必要】に

チェックを入れ【設定】をクリックします。

🐌 Example (example) プロパティ 🛛 💌	
全般サーバーセキュリティ	詳細設定
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類(M) POP3
受信メール (POP3)(I):	m199. secure. ne. jp
送信メール (SMTP)(U):	m199. secure. ne. jp
受信メール サーバー	
ユーザー名(A):	example@example.com
パスワード(D):	•••••
	✓ パスワードを保存する(W)
◎ クリア テキスト認証を使用	してログオンする(C)
◎ セキュリティで保護された	(スワード認証でログオンする(S)
◎ 認証された POP (APOP))を使用してログオンする(P)
送信メール サーバー	
☑ このサーバーは認証が必要	要(V) 設定(E)
OK キャンセル 適用(A)	

3 ログオン情報【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】を選択して[]OK[]ボタンをクリックしてください。

送信メール サーバー 🛛 🔀	
ログオン情報	
● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	
◎ 次のアカウントとパスワードでログオンする(0)	
アカウント名(C):	
パスワード(P):	
✓ パスワードを保存する(W)	
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)	
OK キャンセル	

メールアカウントのプロパティ画面の[詳細設定]タブを開き、以下の情報を入力し 【OK[]をクリックします

POP over SSL[]SMTP over SSL の設定方法

🚡 Csplan2015.cpi.ad (sampletest) プロパティ 🛛 🕱
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(O): 465 既定値を使用(U)
② このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 995
④ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト(T)
短い
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ↓ KB
配信
▼ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
🔲 サーバーから削除する(R) 5 📮 日後
☑ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)

入力項目	
送信メール[]SMTP[]	465 を入力してください
このサーバーはセキュ リティで保護された接 続[]SSL[]が必要	チェックをいれてください
受信メール[]POP3[]	995 を入力してください
このサーバーはセキュ リティで保護された接 続[]SSL[]が必要	チェックをいれてください

IMAP over SSL[]SMTP over SSL の設定方法

🚡 Csplan2015.cpi.ad (sampletest) プロパティ 🛛 🕱
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(O): 465 既定値を使用(U)
2 ▼ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (IMAP)(I): 993
④ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト(T)
短い
送信
□次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ↓ KB
配信
▼ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
🔲 サーバーから削除する(R) 5 🚽 日後
✓ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)

送信メール[]SMTP[]	465 を入力してください
このサーバーはセキュ リティで保護された接 続[]SSL[]が必要	チェックをいれてください
受信メール[]IMAP[]	993 を入力してください
このサーバーはセキュ リティで保護された接 続[]SSL[]が必要	チェックをいれてください